ネットワークライセンス Mailslot(従来)版から Winsock 版への入れ替え方法

CADPAC-CREATOR 2D ネットワークライセンスの Mailslot(従来)版から Winsock 版への入れ替え方法です。

<準備するもの>

- Mailslot(従来)版が動いているサーバーマシン
- CADPAC-CREATOR 2D Ver21.0 以降のシステム DVD-ROM または CADPAC-CREATOR 2D Ver25.0 以降のシステム(iso ファイル)
- プロテクタ(Mailslot 版が動いているサーバーマシンの USB ポートに接続されています)

<準備>

- クライアントは全て終了して下さい。
- 持ち出ししているクライアントは必ず全て返却して下さい。
- ネットワークライセンスサーバーマシンのライセンスファイル(C:¥Windows¥cadpacn.lic)を USB メモ リ等へコピーして頂き、バックアップを取って下さい。

<注意事項>

- サーバーモジュールをインストールする際、サーバーマシンの再起動が必要となる可能性があります。
- Mailslot(従来)版と Winsock 版は同一マシンにセットアップは可能ですが、同時に起動することは出来 ません。
- Winsock 版は CADPAC-CREATOR 2D Ver20.0 以前の過去バージョンは起動出来ません。クライアント 側バージョンが古い場合にはバージョンアップして下さい。
- クライアントマシン側でスリープ時にネットワークアダプタがオフにならないように省電力機能を調整して下さい。

Winsock 版 2D サーバーモジュール【32/64Bit 版】とは
2D Ver21.0 から搭載された新しいネットワークライセンスサーバーモジュールです。
過去バージョン(2D Ver21.0 以前)のクライアントは起動出来ません。

ネットワークライセンスサーバーの対応 OS(2D Ver26.0 付属のサーバーモジュールの場合)
Windows Server 2022 · 2019 · 2016、Windows11 · 10
通信方式:Winsock(TCP/IP ソケット通信)
ホスト指定:NetBIOS 名/FQDN 名/IP アドレス
ポート指定: 有(既定値「35823」、可能範囲は 1024~65535)
クライアントマシンでスリープ時にネットワークアダプタがオフにならないように省電力機能の 調整が必要 CADPAC-CREATOR 2D システム DVD-ROM または CADPAC-CREATOR 2D システム(iso ファイル)よりインストーラの初期メニューを表示させ、[2D サーバーモジュール]をクリックし、インストールを進めて下さい。



2. Setup Type Selection では「Winsock 版 2D サーバーモジュール【32bit 版】」または、「Winsock 版 2D サ ーバーモジュール【64bit 版】」を選択して下さい。



- 3. 途中、ライセンスファイルの転送では<事前準備>でバックアップして頂いた、「cadpacn.lic」を指定して下 さい。
- 4. セットアップが完了したら、デスクトップのアイコンから「サービス制御 Winsock」を実行します。



5. NDServSwitch で [削除] ボタンをクリックして、サービスを削除します。(Mailslot のライセンスサーバー が起動中の場合にはタイトル部分に「NDServSwitch(MSL)」と表示されています。)





 ポート番号を指定します。既定値「35823」(設定可能範囲は 1024~65535)です。ポート番号の変更が必要な 場合には変更して下さい。

🤗 N	IDServSwitch	×
CA	DPACライセンスサーバーサービスを制	御します
	ポート番号: 35823 💌	
ť	ービスの状態: 📄 未導入	

8. [インストール] ボタンをクリックしてし、サービスを開始させます。

※ 持ち出し機能をご利用される場合は、サービスを開始する前に「C:¥CADPAC¥2DNetSV_WS○¥SetBorrow.exe」を実行して下さい。

WDServSwitch	×
CADPACライセンスサーバーサービスを制御しま	đ
ポート番号: 35823 💌	
サービスの状態: 📄 未導入	
1)21-JU	
0 閉じる	



10. デスクトップのアイコンから「CADPAC ライセンスモニタ Winsock」を実行します。



- 11.「サーバー名が指定されていません。このマシンのサーバーに接続しますか?」とメッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
- 12. ライセンスサービスモニターが表示されます。バージョン及びご購入のライセンスと本数が合っているか確認下さい。

CAD-SERVER - DC ライセンスサーバーサービス モニター			-		×
ファイル(E) 表示(⊻) ツール(I) ヘルブ(Ŀ	<u>+</u>)				
🗅 🖸 🖻 💻 🗐 💡					
ライセンス	バージョン	最大	現在	ピーク	^
CADPAC 2D	26.0.00	6	1	1	
基本部		6	1	1	
機械オプション		6	1	1	
JIS 機械パーツ		6	1	1	
SWインターフェイス		6	1	1	
					~
<					>

クライアント側作業

- エクスプローラより「C:¥CADPAC¥CREATOR¥2D64.(バージョン)¥」内の『LicenseSet.exe』を起動し、クライ アント側の起動設定の変更を行います。
 - ※ Winsock 版は CADPAC-CREATOR 2D Ver20.0 以前の過去バージョンは起動出来ません。クライアント側バージョンが古い場合には先 にバージョンアップを行って下さい。

\$	Lftifx.dll
Þ	LicenseSet.exe
8	licmgrlF.dll

2. ライセンス設定が表示されましたら、接続サーバーを「Winsock 版サーバー」へ変更、サーバー名(アドレス)とポート番号を設定します。

💾 5	イセンス設定		-		×
∋⁄t	2ンス方式 ○ ローカルライセンス ● ネットワークライセンス	z			
	接続サーバー	Winsock版サーバ	-	•	
	サーバー名(アドレス)	000.000.000.000		-	
	ポート番号	35823	•	接続確認	
	タイムアウト	5000	ジ秒	副前 化	
CADPAC ディレクトリ					
2D : C#CADPAC#CREATOR#2D64.****					
		設定			

サーバー名(アドレス)は

NetBIOS 名/FQDN 名/IP アドレス

の指定が可能です。推奨は IP アドレスです。

ポート番号は初期値「35823」です。

サーバー側サービス開始時に「35823」以外にポート番号を指定した 場合は同じ番号を設定して下さい。

- 3. [接続確認]ボタンを押します。「サーバーに接続可能です」とメッセージが表示されましたら、接続が可能の 状態となります。(「サーバーが見つかりません」のメッセージの場合には、設定内容を再確認して下さい。)
- 「CADPAC ディレクトリ」でシステムのパスを確認し、[設定]ボタンをクリックします。
 「2D ディレクトリ"・・・" ヘライセンス設定をしました。」とメッセージが表示されましたら、設定完了です。
- 2D クライアントを起動させ、[ヘルプ]-[バージョン情報]を実行します。
 追加情報の「ライセンス種別:ネットライセンス(WS)」になっている事が確認できれば Winsock 版への切

り替えは完了です。

バージョ	ン情報	×			
	CADPAC-CREATOR 2D Ver26.0.2.0 x64 SP1 Copyright (C) 2024 (株)デザイン・クリエイション	OK			
	この製品は次の方にライセンスされています:				
	***** ***** シリアル番号: ****** [****]				
	追加情報: ライセンス種別:ネットライセンス(WS) ライセンス使用:ないの.000.000.000 ライセンス使用状況:使用中/ライセンス CAOPAC 20 : 2/ 6 SWインターフェース: 2/ 6 機械オプション: 2/ 6 JIS機械パーツ: 2/ 6				

以上